

Laboriemedicin

Godkänt datum 2024-02-12

Provtagningsinstruktion Gonokockodling

Provtagningsmaterial



eSwab	Användning	Pinne	Art. nr
Rosa	Hud, svalg, slemhinna, faeces Odling, direktpåvisning	Flockad	24 433
Blå	Nasofarynx och uretra Odling, direktpåvisning	Tunn flockad	24 432
Blå	Nasofarynx Odling, direktpåvisning	Pediatric flockad extra tunn	24 431

1. Öppna förpackningen och spara höljet.
2. Ta prov från vald provlokal enligt nedan.
3. Skruva av korken på röret.
4. Roterar provtagningspinnen ca 5 sekunder i transportmediet.
5. Pressa ut så mycket vätska som möjligt mot rörets vägg när du lyfter upp pinnen.
6. Skruva på korken på röret.
7. Stoppa därefter tillbaka pinnen i höljet och kasta som konventionellt avfall.

Uretra-odling: eSwab blå kork

- Patienten bör inte ha kissat före provtagning.
- Provtagningspinnen förs in ca 2 cm i uretra.
- Roterar pinnen 2-3 sekunder. Vid provtagning efter prostatamassage samlas extrimatet med provtagningspinne från uretramynningen.

Cervix-odling: eSwab rosa kork

- Använd spekulum, glidmedel får ej användas.
- Torka av portio med tork.
- För in och rotera provtagningspinnen i cervixkanalen. Det är viktigt att pinnen ej berör vaginalslemhinnan.

Vaginal-odling: eSwab rosa kork

- För in pinnen ca 3-4 centimeter i vagina.
- Roterar pinnen två varv utmed vaginalväggen.

Rektum-odling: eSwab rosa kork

- För in provtagningspinnen ca 3-4 cm i rektum.
- Roterar pinnen mot slemhinnan.

Svalg-odling: eSwab rosa kork

- Roterar provtagningspinnen mot båda tonsillerna och bakre svalgväggen. Se till att även pressa pinnen mot tonsillernas kryptor.

Konjunktiva-odling: eSwab rosa kork

- Avlägsna försiktigt pus och sekret i öga.
- Stryk provtagningspinnen kraftigt över insidan av det nedre ögonlocket

I sällsynta fall även från andra lokaler som **pustelinnehåll**.